

ご注意:

- ※ 本評価版をご利用頂くには、インターネット接続によるライセンス認証が必要となります。
- ※ 評価期間は、プログラムダウンロード時に自動送信されるライセンスが送付されてから約 30 日となります。 お早めに評価を開始頂きますようお願いいたします。

◆バックアップ取得までの流れ



① クレデンシャルの設定

1. 「クレデンシャル」をクリックし、ネットワークグループ名を入力後、 📌 をクリックします。



- 2. 作成するグループ名に適用する管理方法を選択し、「OK」をクリックします。
 - ダイナミック・・・ネットワーク単位や IP アドレス範囲などでクレデンシャルを指定します。
 - スタティック・・・1 つの IP アドレスにクレデンシャルを指定します。

ネットワークグループの追加
 ダイナミック - クレデンシャルをCIDR、範囲、ワイルドカードで指定
例) 192.168.1.0/24 172.16.0.1-172.16.0.10 10.0.0.*
スタティック - クレデンシャルを特定のIPアドレスで指定
例) 192.168.1.1
OK キャンセル

 $\ensuremath{\mathbb{C}}$ LogicVein Inc. All Rights Reserved.





3. 上段(赤枠)に適用するネットワーク範囲を入力し、下段(青枠)に適用するクレデンシャルを入力します。

【ダイナミッククレデンシャル設定画面】

▼ ネットワークグループ:	LogicVein		×
0.0.0/0		アドレスを追加 (IP・CIDF	₹・ワイルドカード・アドレス範囲):
			4
		×	
クレデンシャル		VTY Username:	lvi
Default		VTY Password:	***
		Enable Username:	lvi
	Enat	le Secret/Password:	***
	SN	MP Get Community:	*****
	SNMPv3 Authe	ntication Username:	
	SNMPv3 Auth	entication Password:	
♣ ¥ Ŷ ₽	SNMPv	3 Privacy Password:	

【スタティッククレデンシャル設定画面】

デバイ	表 スの追加	いたいしょう ひんごンシャル	嵏 バックアップの実行	<i>いいののののののののののののののののののののののののののののののののののの</i>	定	
新しいネットワークグループを追加する						
▼ ネットワークグループ: LogicVein						
- / × e						
IPアドレス 🔺	VTY Use	rname	Enable Userna	me SNMF	v3 Username	
10.0.0.254					•	
10.0.2.1	lvi					
10.0.2.14	admin					
10.0.2.40	admin					
10.0.3.253	admin					
192.168.0.247	cisco				•	
1-8/8	▶					

スタートアップウィザードでの設定後、編集したい場合にはインベントリメニュー内の「クレデンシャル」にて設定変更することが できます。

※ 管理するデバイスに Enable Secret Password と Enable Password が設定されている場合には Enable Secret Password を Enable Secret/Password に入力して下さい。 Enable Password のみ設定されている場合にも Enable Password を Enable Secret/Password に入力してください。





② デバイスの追加

管理デバイスを netLD に登録します。スタートアップウィザードでは、ディスカバリと Excel ファイルからのインポートを使用して 登録することができます。

【ディスカバリ】

1. ディスカバリを行うネットワークを入力します。



2. ディスカバリ時に使用する SNMP コミュニティ名を入力します。

デバイスの追加	<u></u> 1 クレデンシャル	く バックアップ	プの実行	<i>いいの いっぽう いっぱい いっぱい いっぱい いっぱい いっぱい いっぱい いっぱい いっぱ</i>			
	IPアドレス/CIDR:	t	10.0.0.0		/ 24		
 SNMPでディスカバリを実行 	SNMPコミュニティス	ペトリング: p	public				
○ Excelファイルからインポート	✓] デバイスのルーティングテーブルを参照し、ディスカバリ対象を追加する						
	ディスカバリの境界ネットワークを設定 ディスカバリ						

3. 「ディスカバリ」をクリックします。



ディスカバリが実行され、検知されたデバイスを netLD に登録します。



	Ŧ	家 バイスの追加	<u></u> クレデンシャル デノ	バックアップの実行 バイスの追加	そう スケジュールの設定			
•	▼ 10.0.0/24ネットワークがディスカバリされました。							
	IPアドレス	▲ アダプタ		ステータス				
\odot	10.0.0.211	Junipe	- JUNOS	デバイスを追加	しました。			
O	10.0.0.212	Found	y FastIron	デバイスを追加	叩ました。			
0	10.0.0.250	Cisco I	OS	デバイスを追加	ロしました。			
0	10.0.0.253	HP Pro	Curve	デバイスを追加	ロしました。			
0	10.0.0.254	Cisco I	OS	デバイスを追力	ロしました。			
0	10.0.2.1	Junipe	r ScreenOS	デバイスを追力	しました。			
0	10.0.2.2	NEC IX		デバイスを追力	ロしました。			
0	10.0.2.3	Yamah	a RT/RTX	デバイスを追加	ロしました。			
	10.0.2.4			このデバイスで	SNMPエラー (2) が発生しました。			
0	10.0.2.5	Apresia	1	デバイスを追加	ロしました。 🗸 🗸			

【Excel ファイルからのインポート】

1. 「Excel からインポート」をクリックします。

Te and the second se	욿 🛃		÷				
デバイン	への追加 クレデンシャル	し バックアップの実行	スケジュールの設定				
	IPアドレス/CID	R: 10.0.0.0		/ 24			
 SNMPでディスカバリを影響 	€行 SNMP⊐ミュニテ	マストリング: public					
Excelファイルからインオ	ニート 🗹 デバイスのパ	✓ デバイスのルーティングテーブルを参照し、ディスカバリ対象を追加する					
		ディスカバリの境界ネットワークを設定 ディスカバリ					

2. 「インベントリインポート用のテンプレートを保存」をクリックし、Excel ファイルを保存します。



3. 保存した Excel ファイルの「IP Address、Network、Adapter ID」を入力します。



ne



IP Address	Network	Adapter ID
10.0.2.5	Default	Apresia
192.168.0.140	Default	Cisco IOS
10.0.3.235	Default	Cisco IOS
10.0.3.164	Default	Cisco IOS
10.0.3.45	Default	Cisco IOS
10.0.3.24	Default	Cisco IOS
10.0.2.40	Default	Cisco Airespace Controller
40.0.40	D 7 1	

4. 「Excel ファイルからデバイスをインポート」をクリックし、Excel ファイルをインポートします。



③ バックアップの取得

管理するデバイスのコンフィグを取得します。

1. 「バックアップの実行」をクリックします。「バックアップを実行する」をクリックします。



2. 「バックアップを実行する」をクリックします。







バックアップが実行され、実行結果がリストに反映されます。

バッ	パックアップステータス						
	IP7ドレス	ホスト名					
0	10.0.0.211	J2320	•				
0	10.0.0.212	NAME					
\odot	10.0.0.250	test					
\odot	10.0.0.253	HP					
\odot	10.0.0.254	C1921					
\odot	10.0.2.1	ssg5					
\odot	10.0.2.2	NAME					
0	10.0.2.3	RTX1200					
	10.0.2.5	Apresia-Test					

※ バックアップができる条件

- 1. 登録されているクレデンシャル(各ユーザ名/Password/Community 名等)がデバイスと一致していること
- 2. 必要なプロトコル (例: telnet,、ssh 等) がデバイス側で有効になっていること
- 3. ファイヤウォールやウィルス対策ソフトなどにより、必要なポートが遮断されていないこと
- 4. クレデンシャル/プロトコル設定で「ネットワークグループ」で、同じIPアドレス範囲を含むネットワークグループが複数存在しないこと
- ※ 上記条件を満たしていても、バックアップできない場合は以下の手順でログを取得し、弊社(<u>support@lvi.co.jp</u>)までお送りください
 - 1. 画面右上の ヘルプ->バージョン情報->[アダプタ診断設定]をクリックします。
 - 2. 「IP/CIDR」にバックアップが失敗する IP アドレスを入力します。
 - 3. 「アダプタ動作をレコーディングする」にチェックを入れ、OK をクリックします。
 - 4. 再度バックアップをします。
 - 5. C:¥Program Files¥Net LineDancer¥scratch¥logs にログがエクスポートされます。

◆Net LineDancer のライセンスについて

Net LineDancer はオンラインライセンスを使用しています。インターネットに接続できない環境で使用する場合には別途 ライセンスファイルが必要です。インストールされているサーバの MAC アドレスと共に support@lvi.co.jp にご連絡くださ い。別途、ライセンスファイルをお送り致します。

※ NICが複数ある場合には、いずれか1つのMACアドレスをお送りください。但し、該当のMACアドレスを持つNICを移設した場合には、 発行したライセンスファイルは無効となります。また、IPアドレスを変更した場合には Net LineDancerのサービスを再起動させる必要が 有ります。

♦Net LineDancer インストール時の注意事項

Net LineDancer をインストールする際に以下の項目についてご確認ください。

- 1. Net LineDancer が使用するポートと競合するアプリケーションが動作していると正常に動作しません。
- 2. インストールする際は、Administrator 権限を持つユーザで行ってください。
- 3. Adobe Flash Player 10.3 以上をインストール(またはアップデート)する必要があります。

© LogicVein Inc. All Rights Reserved.





◆Net LineDancerの使用ポート

Net LineDancerは、以下のポートを使用します。ファイヤウォールを介して対象機器にアクセスする場合、使用するプロト コルに応じて Net LineDancer サーバとデバイス間の通信設定を行なってください。

Net LineDancer サーバ/スマートブリッジ ⇔ 管理デバイス

機能	プロトコル	ポート	UDP/TCP	方向
		67		netLD < dest
Circo DoD	DHCP	68	UDP	netLD> dest
(IP Zara Tauch)	HTTP	80	TCP	netLD < dest
	TFTP	69	UDP	netLD < dest
	ICMP	-	-	netLD < dest
	SSH,Telnet	22,23	TCP	netLD> dest
ディスカバリ	SNMP	161	UDP	netLD> dest
	ICMP	-	-	netLD> dest
設定アップロード(コンフィグ復元など)	TFTP	69	UDP	netLD < dest
設定変更ツール *1	SSH,Telnet	22,23	ТСР	netLD> dest
トラップ送信	SNMP	162	UDP	netLD> dest
リアルタイム変更検知	Syslog	514	UDP	netLD < dest
	SSH,Telnet	22,23	TCP	netLD> dest
115.0万元の一つい 11 * つ	SNMP	161	UDP	netLD> dest
バックアップ ツール キン	TFTP	69	UDP	netLD < dest
	FTP	21	TCP	netLD < dest
ターミナルプロキシ	SSH	22(Windows) 2222(Linux)	ТСР	netLD < dest
	LDAP	389	TCP	netLD> dest
ACLIVEDIFECTORY 建捞	LDAPS	636	TCP	netLD> dest

*1 デバイスに設定された CLI プロトコルを使用します

*2 デバイス機種に依存します

例) IOS 用のアダプタ: CLI (Telnet,SSH) または CLI と TFTP の両方を使用します

例) Alaxala 用のアダプタ: CLI(Telnet, SSH), FTP, SNMP を使用します

Net LineDancer サーバ \leftarrow クライアント

	プロトコル	ポート	TCP/UDP	方向
クライアント(Web ブラウザ)	HTTPS	443	ТСР	netLD <dest< td=""></dest<>

Net LineDancer サーバ \rightarrow スマートブリッジ

	プロトコル	ポート	TCP/UDP	方向
スマートブリッジ	HTTPS	10443	ТСР	netLD> smart bridge

