

各機能の動作条件

Net LineDancer および ThirdEye の各機能は次の条件で動作します。

条件項目の「/」は、いずれかのプロトコルに対応している必要があることを示しています。

「○」は必要、「△」は必要な場合がある、「—」は不要であることを示しています。

機能	条件							その他
	Telnet/SSH	FTP/TFTP/SCP	SNMP	ICMP	HTTP/HTTPS	Syslog		
基本機能	ディスクバリ	△	—	△	○	△	—	
	コンフィグバックアップ	○	△*1	△*1	—	△*1	—	クレデンシャルが設定されている
	コンフィグ復元	○	○	—	—	—	—	バックアップが取得されている
	バルクチェンジ	○	—	—	—	—	—	—
	リアルタイム変更検知	○	—	—	—	—	○	—
	コンプライアンス違反	—	—	—	—	—	—	バックアップが取得されている
変更ツール	MOTD/バナー変更	○	—	—	—	—	—	—
	NTPサーバ	○	—	—	—	—	—	—
	SNMPコミュニティストリング	○	—	—	—	—	—	—
	SNMPトラップホスト	○	—	—	—	—	—	—
	Syslogホスト	○	—	—	—	—	—	—
	VLANのポート割当て	○	—	—	—	—	—	—
	インタフェース設定	○	—	—	—	—	—	—
	コマンドランナー	○	—	—	—	—	—	—
	ネームサーバの管理	○	—	—	—	—	—	—
	ASA OSソフトウェア配布	○	—	—	—	—	—	—
	IOSソフトウェア配布	○	—	—	—	—	—	—
	NEC WAソフトウェア配布	○	—	—	—	—	—	—
	OSイメージ	—	—	—	—	—	—	—
	OSイメージファイルの取得	○	○	—	—	—	—	—
	Yamaha RT ファームウェアの配布	○	—	—	—	—	—	—
	スタティックルートの削除	○	—	—	—	—	—	—
	スタティックルートの追加	○	—	—	—	—	—	—
	Enable Passwordの変更	○	—	—	—	—	—	—
	VTY Passwordの変更	○	—	—	—	—	—	—
	ユーザアカウントの削除	○	—	—	—	—	—	—
ユーザアカウントの追加	○	—	—	—	—	—	—	
ローカルユーザパスワードの変更	○	—	—	—	—	—	—	
閲覧ツール	DNSルックアップ	—	—	—	—	—	—	DNSサーバが設定されている
	IOS Show コマンド	○	—	—	—	—	—	IOSアダプタが適用されている
	IPルーティングテーブル	—	—	○	—	—	—	—
	Ping	—	—	—	○	—	—	—
	SNMPシステム情報	—	—	○	—	—	—	snmpトレイトが付与されている
	インタフェース概要	—	—	○	—	—	—	snmpトレイトが付与されている
	トレースルート	—	—	—	○	—	—	—
	ポートマップ	—	—	—	—	—	—	—
ライブARPテーブル	—	—	○	—	—	—	snmpトレイトが付与されている	

*1: アダプタによって必要な場合があります。詳しくは、下記資料をご参照ください。

https://www.lvi.co.jp/NetLD/pdf/netLD_backup_protocol.pdf